E-Mail einrichten im Outlook

Dies ist eine Benutzerdefinierte Schritt für Schritt Anleitung zum einrichten Ihrer E-Mailadresse.

Jenach dem welche Abrufmethode Sie benutzen müssen Sie vorher noch eine Sicherung Ihrer E-Mails machen.

Als erstes öffnen Sie Outlook und gehen auf die Registerkarte Datei.



Anschliessend klicken Sie auf «öffnen und Exportieren»



Nach dem müssen Sie auf das Feld «Importieren/Exportieren» gehen, um so das nächste Fenster zu öffnen.



In diesem Fenster klicken Sie die Option «In Datei exportieren» und dann auf weiter.



Anschliessend müssen Sie «Outlook-Datendatei (.pst)» auswählen und dann auf weiter.

In eine Datei exportieren				
	Zu erstellender Dateityp: Durch Trennzeichen getrennte Weffe Outlook-Datendatei (.pst)	e		
	<	< Zurück	Weiter >	Abbrechen

Danach müssen Sie die E-Mailadresse auswählen, die Sie sichern möchten. Dafür klicken sie auf die E-Mailadresse und wählen die Option «Unterordner einbeziehen» und dann auch weiter.



Im Nächsten Feld geben Sie den Speicherort an, an der Sie die Sicherung speichern möchten. In meinem Fall sichere ich diese temporär auf den Ordner Dokumente.

Outlook-Datendatei expo	ortieren X
	Exportierte Datei speichern unter: C:\Users\fr\Documents\fr.pst Optionen Duplikate durch exportierte Elemente ersetzen Erstellen von Duplikaten zulassen Keine Duplikate exportieren
	< Zurück Fertig stellen Abbrechen

Ein Passwort muss nicht gesetzt werden. Das können Sie einfach mit OK wegklicken.

Somit haben Sie Ihre Sicherung für Ihr Mail erstellt und können nun mit der eigentlichen Umstellung beginnen.

Dafür müssen Sie die Systemsteuerung öffnen. Dies geschieht indem, Sie auf Start klicken und einfach Systemsteuerung drauflos schreiben

↑ 🖾 → Systemsteuerung			۶ 🗸
Einstell	ungen des Computers anpassen		Anzeige: Kategorie 🔻
~ 3 ~ 3 ~ 3	System und Sicherheit Status des Computers überprüfen Sicherungskopien von Dateien mit dem Dateiversionsverlauf speichern Sichern und Wiederherstellen (Windows 7) Netzwerk und Internet Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen Hardware und Sound Geräte und Drucker anzeigen Gerät hinzufügen	\$ \$ \	Benutzerkonten Kontotyp ändern Darstellung und Anpassung Zeit und Region Datums-, Uhrzeit- oder Zahlenformat ändern Erleichterte Bedienung Einstellungen empfehlen lassen
	Programme Programm deinstallieren Programme beziehen		Visuelle Darstellung des Bildschirms optimieren

Vergewissern Sie sich, dass Sie bei der Anzeige der Option von «Kategorie» zu «grosse Symbole» wechseln. Das Fenster sieht dann anders aus. Sie werden die Option «Mail (Microsoft Outlook)» finden.

Einstellungen des Computers anpassen Automatische Wiedergabe Anmeldeinformationsver... Arbeitsordner Center für erleichterte BitLocker-Laufwerkversch... 6 Dateiversionsverlauf Bedienung Farbverwaltung Energieoptionen Explorer-Optionen Geräte und Drucker Indizierungsoptionen Geräte-Manager Mail (Microsoft Optiook Java (32-Bit) Maus 2016) (32-Bit) NVIDIA Systemsteuerung Problembehandlung Programme und Features 0

Im neuen Fenster wählen Sie E-Mail-Konten aus.



Anschliessend einen Doppelklick auf Ihre E-Mailadresse. Dann sollte das Fenster so aussehen. Einfach mit Ihren eigenen Angaben.

POP- und IMAP-Kontoeins Geben Sie die E-Mail-Serv	stellungen ereinstellungen für Ihr Konto ein.	×.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	Test	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit
E-Mail-Adresse:	test@starmail.ch	sichergestellt ist, dass alle einträge hentig sind.
Serverinformationen		Kantasingtallungan tagtan
Kontotyp:	POP3 🗸	Kontoenistendingen testen
Posteingangsserver:	login-23.loginserver.ch	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
Postausgangsserver (SMTP):	login-23.loginserver.ch	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	web4829p9	
Kennwort:	*******	
⊠ к	ennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der g Kennwortauthentifizierun	esicherten ıg (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen
		< Zurüd: Weiter > Abbrechen Hilfe

Als erstes müssen Sie den Servername für eingehende und ausgehende Mails bearbeiten. Wie bei den Angaben, die Sie von uns per Mail erhalten haben, müssen Sie den rlx2.loginserver.ch eingeben.

Beim Benutzername kann es sein, dass bei Ihnen noch das Postfach darauf steht also (z.b. web1013p3). Den können Sie so belassen oder löschen und Ihre E-Mailadresse eingeben.

Das Passwort sollte das gleiche sein wie vorher. Die Angaben finden Sie ebenfalls im Mail von uns.

Wenn Sie diese Angaben geändert haben sieht es danach so aus.

POP- und IMAP-Kontoeins Geben Sie die E-Mail-Serv	s tellungen ereinstellungen für Ihr Konto ein.	×.
Benutzerinformationen		Kontoeinstellungen testen
Ihr Name:	Test	Wir empfehlen Ihnen, das Konto zu testen, damit
E-Mail-Adresse:	test@starmail.ch	stenergestent ist, dass and entrage nentry sind.
Serverinformationen		Kontopinstellungen testen
Kontotyp:	РОРЗ 🗸	Kontoenstendigen testen
Posteingangsserver:	rlx2.loginserver.ch	Kontoeinstellungen durch Klicken auf "Weiter" automatisch testen
Postausgangsserver (SMTP):	rlx2,loginserver.ch	
Anmeldeinformationen		
Benutzername:	test@starmail.ch	
Kennwort:	******	
⊠ к	ennwort speichern	
Anmeldung mithilfe der g Kennwortauthentifizierun	esicherten jg (SPA) erforderlich	Weitere Einstellungen
		< Zurück Weiter > Abbrechen Hilte

Bevor Sie aber auf weiter klicken müssen Sie noch Ports kontrollieren. Diese finden Sie unter «weitere Einstellungen» und dann auf erweitert.

Allgemein Postausgangsserver Erweitert
Serveranschlussnummern
Posteingangsserver (POP3): 995 Standard verwenden
Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)
Postausgangsserver (SMTP): 465
Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp:
Servertimeout
Kurz 💶 Lang 1 Minute
Übermittlung
Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen
Vom Server nach 14 🚔 Tagen entfernen
Entfernen, wenn aus "Gelöschte Elemente" entfernt
OK Abbrechen

Sie sollten bei Posteingang- und Postausgangsserver die SSL Verschlüsselung auswählen. Den Jeweiligen Port sehen Sie auf dem oberen Bild.

Beim Register Postausgangsserver muss die Option «gleiche Einstellung wie für Posteingangsserver verwenden» ausgehwählt sein.

Allgemein	Postausgangsserver	Erweitert			
🗹 Der Po	stausgangsserver (SMT	P) erfordert Auth	entifizierung		
Gle	iche Einstellungen wie	für Posteingang	isserver verwend	den 🛑	
⊖ Anr	melden mit				
Ber	nutzername:				
Ker	nnwort:				
	🗸 Kennv	vort speichern			
	Gesicherte Kennworta	uthentifizierung	(SPA) erforderlig	ch	
() Vor	dem Senden bei Poste	ingangsserver a	nmelden		
			OK	Abbrechen	
			UK	Abbrechen	

Das Fenster schliessen Sie mit OK und im nächsten Fenster auf weiter. Nach einer Überprüfung können Sie auf «fertig stellen» klicken.

Sie können alle geöffneten Fenster schliessen und Outlook öffnen. Nun wird es eine Zeit gehen, bis die Synchronisation abgeschlossen ist. Kontrollieren Sie bitte ob alles noch vorhanden ist, bevor Sie die Sicherung, die Sie am Anfang erstellt haben, von den Dokumenten löschen.

Umstellung der E-Mailadresse auf dem Smartphone



Als erstes gehen Sie zu den Einstellungen und auf die Option Passwörter & Accounts.

Anschliessend wählen Sie den Account aus, den Sie bearbeiten wollen.



Danach klicken Sie wieder auf den Account mit Ihrer E-Mailadresse.



Im unteren Bild sehen Sie nun die Daten die Sie ändern müssen. Also den Severname und Benutzername. Bei der Option SMTP müssen Sie ebenfalls die Angaben auf den neuen Server ändern.

